
ELINA PATYKOVA ПРО ШИТЬЕ

Инструкция по пошиву


Лонгслив Элемент

#патыкова_элемент



Уровень сложности









Для пошива нам понадобятся:

- кулирная гладь с лайкрой,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Super Stretch 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем


и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.





В результате у нас должны получиться



ДЕТАЛИ ЛОНГСЛИВА ИЗ КУЛИРКИ:

- **1.** полочка 2 детали
- 2. спинка 1 деталь со сгибом
- **3.** рукав 2 детали
- 4. обтачка горловины 1 деталь со сгибом

Условные обозначения:





прямая строчка



длина стежка в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый зигзаг



однорожковая лапка для притачивания молнии



универсальная лапка



лапка для притачивания потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва — связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для притачивания канта



3-ниточная оверлочная строчка



4-ниточная оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ



4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.



3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.



плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ как купить выкройку
- ▶ как распечатать выкройку
- ▶ как собрать выкройку
- ▶ как склеить выкройку




Пошив лонгслива









Подгибаем фигурный вырез линии запаха полочки на изнаночную сторону на 15 мм и заутюживаем его. Низ полочки подгибаем и заутюживаем на 20 мм. Можно заметать края детали. Подшиваем на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне. Снова утюжим. Таким же образом обрабатываем вторую полочку.





Накладывем правую полочку поверх левой лицом вверх. Совмещаем метки. Фиксируем по боковым срезам и горловине прямыми строчками на расстоянии 5 мм от края.





Скалываем булавками полочку и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на полочку.





Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на полочку и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

ПОШИВ ЛОНГСЛИВА





Скалываем спинку, полочку и рукав вдоль бокового шва лицевыми сторонами внутрь. Припуск подгибки низа спинки оборачиваем вокруг подгибки полочки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.




Боковые швы заутюживаем на спинку. Подгибаем низ спинки на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Можно заметать края детали.





Подшиваем низ спинки на распошивальной машине. Шов должен совпадать с подгибкой полочек. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне. Снова утюжим.






Стачиваем деталь обтачки горловины в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.



Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

ПОШИВ ЛОНГСЛИВА







Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины лонгслива булавками. Совмещаем шов обтачки с одним из плечевых швов, остальные метки: с метками на горловине полочки, вторым плечевым швом, центром полочки и спинки.





Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов заутюживаем книзу.









Отстрачиваем горловину на расстоянии 1 мм от шва притачивания обтачки по полочке и спинке прямой строчкой. Утюжим горловину.

ПОШИВ ЛОНГСЛИВА





Подгибаем низ рукавов на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.



Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Лонгслив готов!



ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Лонгслив Элемент

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой! Делитесь вашими работами в наших группах. До скорых встреч!



